

# Alternative à TournamentTV

## Prérequis

L'ordinateur sur lequel marche TournamentPlanner (logiciel de gestion du tournoi) doit être connecté à un WiFi de l'ACGB.

## Affichages disponibles


### Affichage carte

The screenshot shows a detailed court layout for a badminton tournament. It includes a central court diagram with numbered positions (1-12) and surrounding areas for player seating and match information. The interface is color-coded to show different match statuses and player names.


### Affichage listes

The screenshot displays a list of matches and player names, organized into columns. It shows the progression of the tournament, including match numbers, player names, and the status of each match (e.g., 'Match terminé', 'Match en cours').

## Configuration de Tournament Planner pour la diffusion des données



Allez dans le menu « Extra » du tournoi, puis  
« Tournament TV... »




Dans la fenêtre qui s'ouvre appuyez sur « Ajouter » en bas, puis rentrez l'adresse IP suivante « 10.92.100.100 ». Enfin, appuyez sur le bouton test en haut à droite et vous pouvez fermer la fenêtre vous avez fini de connecter « Tournament Planner » à la solution Tournament TV personnalisée.

## Affichage sans fil sur TV

Directement depuis une TV (ACGB-TV-01 seulement) ou via des périphériques Google TV (ACGB-GoogleTV-01 à 02) à connecter sur un écran / TV.


### Ouverture de l'application



Suivant les versions d'AndroidTV ou de GoogleTV l'icône peut se trouver à plusieurs endroits sur l'écran principal (touche « home » avec symbole maison) : Dans une catégorie « Application favorites » sur l'accueil ou dans l'onglet (sélection en haut de l'interface) « Applications ».

L'icône de l'application est celle-ci-à-droite et se nomme « MinelliTV ».


### Commandes



Situation	Touche	Type d'appui	Action
Depuis tous les affichages	1 (Haut)	Court	Agrandis la taille du texte
	3 (Bas)	Court	Réduit la taille du texte
	2 (Haut)	Prolongé	Change le type d'affichage
	4 (Bas)	Prolongé	(Affichage carte ou listes)
Affichage carte	5 (Centre)	Court	Affiche / Cache les drapeaux
	5 (Centre)	Prolongé	Rafraîchit la page (en cas de problème)
	2 (Droite)	Court	Retourne la carte
Affichage listes	4 (Gauche)	Court	(Inversion de la position du terrain 1)
	2 (Droite)	Court	Change l'emplacement de chaque liste
	6 (Retour)	Court	Affiche / Cache les courts sans match

## Configuration des courts

Depuis un ordinateur connecté au WiFi ACGB (par exemple le même que celui de gestion du tournoi), se rendre à l'adresse suivante : <http://10.92.100.100/settings>



## Explication des boutons

### Commande globales (« Global settings » en haut)

<b>Flip map</b>	Retourne la carte à part pour les TV qui ont défini cela via la télécommande (Inversion de la position du terrain 1)
<b>Reset settings and data</b>	Efface toutes les données de l’affichage et remet tous les courts en mode normal

### Commande de court

<b>Normal</b>	Affiche le terrain normalement. S’il n’y a pas de match dessus, cela affiche le terrain comme étant « Libre / Frei »
<b>Training</b>	Quand il n’y a pas de match sur le terrain, affiche celui-ci comme étant un terrain dédié à l’échauffement
<b>Disabled</b>	Grise le court et n’affiche plus le numéro
<b>Removed</b>	Efface le court de l’interface (exemple le terrain 10)